



NAMESTITEV PROGRAMSKEGA PAKETA TRG

1. Program se ne glede na to, kje se nahaja namestitvena datoteka, namesti na C:\TRG, vse pomožne datoteke pa na C:\UTIL.
2. Ob namestitvi se spremenita datoteki c:\autoexec.bat in c:\config.sys. Zaradi sprememb v teh datotekah je po namestitvi potrebno ponovno zagnati računalnik.
3. V Windows 95/98 sistemu se naredi mapa TRG s tremi bližnjicami (dostop do datotek trg.exe in trgpom.exe ter MS-DOS).
4. Vse dodane bližnjice imajo privzete lastnosti (properties) razen naslednjih:

V meniju **Program**:

- Batch file (paketna datoteka): pot do datoteke sumniki.bat, npr. C:\UTIL\sumniki.bat
- označena je opcija **Close on exit** (okno naj se zapre ob izhodu)

V meniju **Memory** (Pomnilnik):

- extended XMS memory (podaljšani XMS pomnilnik) je nastavljen na vrednost 4096
- MS DOS protected mode (DPMI) memory (delovni pomnilnik za zaščiteni MS DOS način) je nastavljen na vrednost 8192

V meniju **Screen** (zaslon) je označena opcija **Full screen** (celotni zaslon)

V meniju **Misc** (Razno) je zbrisana opcija **Allow screen saver**
(Dopusti ohranjevalnik zaslona)

Dodatna Navodila za pripravo računalnika z OS MS Windows XP za delo z brezplačnim programskim paketom TRG

Programe TRG.EXE in TRGPOM.EXE kličemo iz *.BAT paketne datoteke, v kateri nastavimo vse ostale potrebne parametre:

```
REM *** ZAČETEK ***
```

```
REM *** Razširitev nabora ukazov za CMD.EXE ***  
cmd /c
```

```
REM *** Nastavitev poti za klic programov ***  
set path=c:\util
```

```
REM *** Nastavitev uporabe pomnilnika ***  
set rtm=extmax 4096 realleave 8192
```

```
REM *** Klic šumnikov ***  
c:\util\vgaslo  
c:\util\kbyu
```

```
REM *** Za ročne čitalce črtnih kod ni potrebno nastavljati hitrosti komunikacijskih vrat ***  
REM *** Vedno ga priključimo na COM1 ***
```



```
REM *** Za tiskalnik poličnih nalepk ***
REM *** nastavimo hitrost vhodno/izhodnih komunikacijskih vrat ***
mode com2:96,n,8,1,p
REM *** in jih preusmerimo na tiskalniška vrata ***
mode lpt2:=com2

REM *** Za serijski tiskalnik ali prikazovalnik ***
REM *** nastavimo hitrost vhodno/izhodnih komunikacijskih vrat ***
mode com3:96,n,8,1
REM *** in jih preusmerimo na tiskalniška vrata ***
mode lpt3:=com3:

REM *** Zagon programa TRG ***
C:
cd \trg
Trg.exe -d -p000001 -ws 1

REM *** KONEC ***
```